

Q-101.490 - Registerkarte "DvISE Connector" ist nur auf einem DC sichtbar

Q-101.490 - Registerkarte "DvISE Connector" ist nur auf einem DC sichtbar

aus Tobit KB importiert - vom 02.08.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach der Installation des DvISE Connectors for MS Exchange 2000 (SP2) auf dem Exchange Server ist folgender Effekt aufgetreten:

1. Die Registerkarte "DvISE Connector" ist nur auf dem Exchange-Server und auf keinem anderen Domain-Controller sichtbar.
2. Die Registerkarte erscheint nur, wenn man den Benutzer direkt anklickt, nicht aber wenn man diesen über die "Suchen"-Maske sucht.

Antwort

Zunächst ist eine Konfiguration des DvISE Connectors von einem anderen Computer aus nicht vorgesehen, da bei der Installation lokal auf dem Rechner Dateien kopiert werden.

Wenn die Konfiguration des Connector to Microsoft Exchange 2000 for DvISE von einem anderen Computer aus erfolgen soll, müssen Sie dafür sorgen, dass auf diesem Rechner die für diesen Zweck erforderliche Erweiterung der Microsoft Management Konsole (DVAEXT.DLL) registriert ist. Ohne diese Maßnahme ist der Konfigurationsdialog des Connectors auf diesem Computer nicht verfügbar.

Die Datei DVAEXT.DLL befindet sich im Unterverzeichnis »DvISE Connector for Exchange\MMC« des Computers, auf dem der Connector installiert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Richten Sie ein permanentes Mapping auf den Server ein, auf dem der Connector installiert ist (falls nicht bereits geschehen).
2. Öffnen Sie dann im Startmenü den Punkt »Ausführen«.
3. Rufen Sie im Feld »Öffnen« das Programm REGSVR32.EXE auf und geben Sie als Parameter zu diesem Aufruf den Pfad zu der Datei DVAEXT.DLL in Anführungszeichen an.

Ist der Server, auf dem der DvISE Connector installiert ist, z.B. auf den Laufwerksbuchstaben J: gemappt und befindet sich die Installation des Connector to Microsoft Exchange 2000 for DvISE unterhalb des Verzeichnisses »Programme«, so sieht der Aufruf folgendermaßen aus:

REGSVR32.EXE "J:\Programme\DvISE Connector for Exchange\MMC\DVAEXT.DLL"

Falls die Verwendung eines permanenten Mappings nicht möglich oder nicht erwünscht ist, können Sie auch den absoluten Pfad inklusive Servername in UNC Schreibweise als Parameter angeben.