

Q-102.233 - Weiterleitung eingehender POP3 Nachrichten über den PostMan an Exchange

Q-102.233 - Weiterleitung eingehender POP3 Nachrichten über den PostMan an Exchange

aus Tobit KB importiert - vom 19.09.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es sollen eMails intern über DvISE weiter an einen Exchange Server geleitet werden. Der DvISE Grabbing Server pollt die Nachrichten und der DvISE PostMan soll sie an den Exchange Server weiterleiten. Wie wird das eingerichtet?

Antwort

Um Nachrichten, die vom DvISE Grabbing Server empfangen werden, direkt über den DvISE PostMan an den SMTP-Server vom Microsoft Exchange weiterzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Zunächst richten Sie im DvISE-Administrator das DvISE Grabbing Server Postfach unterhalb von "Grabbing Server -> Datenbanken -> POP3 Postfächer" ein.
- Als Zieladresse im DvISE Grabbing Server-Postfach definieren Sie eine in Exchange bekannte eMailadresse, dessen Domäne auf den Exchangeserver verweist.
- In der Registerkarte "Optionen" des DvISE Grabbing Serverpostfachs aktivieren Sie den Punkt "Nachricht nur weiterleiten".

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie wünschen, dass abgeholte eMails, die an eine externe Zieladresse weitergeleitet werden sollen, direkt an PostMan übergeben werden sollen. In diesem Fall arbeitet die lokale DvISE Installation als reiner eMail Forwarder.

- Nun wird die Nachricht direkt an den PostMan übergeben. Haben Sie im PostMan einen Smarthost aktiviert, sollten Sie eine direkte Weiterleitung aktivieren. Hierzu begeben Sie sich im DvISE-Administrator unterhalb von "PostMan -> Datenbanken -> Direkte Weiterleitung" und erstellen dort für die in den Grabbingserverpostfächern unterhalb von Zieladresse hinterlegten Domänen einen Eintrag.

Da bei den Direkte Weiterleitung Wildcards erlaubt sind, können Sie einen Eintrag für alle Postfächer definieren.

Achten Sie beim DvISE PostMan und beim DvISE Grabbingserver darauf, das diese Dienste automatisch gestartet werden, da dies default nicht der Fall ist.

Ist David MX und der Exchangeserver zusammen auf einem Server installiert, sind weitere Einstellungen notwendig:

- Zunächst begeben Sie sich in den DvISE-Administrator unterhalb von "Konfiguration -> Ports -> DvISE PostMan -> Allgemein" und setzen den Betriebsmodus auf "senden (TX)".
- Nun begeben Sie sich in das Verzeichnis "\\David\\Apps\\Postman\\CODE" und öffnen die POSTMAN.INI. Den Parameter

;IP = 0.0.0.0

ändern Sie in eine IP-Adresse, die nicht auf den DvISE-Server gebunden ist und entfernen das Semikolon. Ein Beispiel ist:

IP = 192.168.0.254

- Zum Schluss müssen Sie den Dienst DvISE PostMan neu starten und die Weiterleitung kann Problemlos realisiert werden.