

Q-103.157 - Starten des SMTP-Dienstes (DvISE PostMan)

Q-103.157 - Starten des SMTP-Dienstes (DvISE PostMan)

aus Tobit KB importiert - vom 12.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie wird der SMTP-Dienst unter den jeweiligen Betriebssystemen gestartet?

Antwort

Stellen Sie zunächst sicher, dass der DvISE PostMan auf Ihrem System gestartet ist. Während der DvISE-Installation wurde der Programm-Code von PostMan auf den DvISE Server kopiert. Wenn Sie beim Ablauf der Installation die Einrichtung der Internet-eMail-Dienste veranlasst haben, so ist der DvISE PostMan bereits in Ihr System eingebunden und wird bei jedem Start automatisch geladen. Ist das nicht der Fall, so muss das Modul zunächst manuell gestartet werden. Gehen Sie dazu abhängig vom Betriebssystem, unter dem sich Ihre DvISE-Installation befindet, folgendermaßen vor:

Starten von PostMan unter Microsoft Windows NT/2000/XP

Bei der Installation wird der DvISE PostMan automatisch in die Dienste-Datenbank eingetragen. Wechseln Sie in den DvISE Administrator und öffnen Sie das Fenster »DvISE Dienste«. Suchen Sie nun in der Liste den Eintrag »DvISE PostMan« und überprüfen Sie die Angabe in der Spalte »Status«. Sollte der Dienst beendet sein, so markieren Sie den Eintrag und wählen Sie anschließend den Schalter »Starten«. Stellen Sie dann die Startart auf »Automatisch« ein, indem Sie den Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und den entsprechenden Punkt aus dem Kontextmenü auswählen. DvISE PostMan wird nun künftig bei jedem Neustart des Servers automatisch gestartet.

Starten von PostMan unter Novell NetWare

PostMan läuft unter NetWare als NLM auf dem Server (POSTMAN.NLM). Falls bei der DvISE-Installation entsprechend angegeben, wird ein Eintrag in der Datei DVSTART.NCF erzeugt, so dass PostMan bei jedem Start der DvISE automatisch geladen wird. Das Modul POSTMAN.NLM besitzt einen eigenen Konfigurationsdialog, so dass sich leicht feststellen lässt, ob es geladen ist.

Um das Modul manuell zu laden, existiert eine entsprechende NCF-Datei im Systemverzeichnis des Servers. Geben Sie also Folgendes an der Server-Konsole ein:

POSTMAN

Damit PostMan künftig automatisch bei jedem Start der David Information Server Engine geladen wird, editieren Sie die Datei DVSTART.NCF im Systemverzeichnis Ihres Servers. Entfernen Sie hier das »#«-Zeichen vor dem Eintrag »POSTMAN« sowie am Anfang der folgenden Zeile und speichern Sie diese Änderungen.

Hinweis:

Weitere Informationen zu dem Thema »Externe eMail mit eigener Internet-Anbindung« erhalten Sie im [KnowledgeBase Artikel 103.156](#).