

Q-105.993 - Automatischen Protokollausdruck einrichten

Q-105.993 - Automatischen Protokollausdruck einrichten

aus Tobit KB importiert - vom 22.08.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es sollen alle Nachrichten automatisch ausgedruckt werden, die versendet wurden, allerdings sollte auch die Möglichkeit bestehen, einzelne Nachrichten vom Ausdruck auszuschliessen. Wie wird dies unter DvISE eingerichtet?

Antwort

Führen Sie folgende Schritte durch:

- Definieren Sie im DvISE Administrator bzw. DvISE Service Layer unter »Konfiguration -> Drucker« einen Drucker, auf dem der automatische Ausdruck erfolgen soll. Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-103.036](#).
- Hinterlegen Sie den zuvor definierten Drucker bei dem gewünschten Service, also Api-, FileScan- oder zusätzlich bei Novell NetWare Installationen verfügbarem Queue-Service.
- Wechseln Sie über »Konfiguration -> Benutzer« auf den gewünschten Benutzer, bei dem der automatische Ausdruck aktiviert werden soll und stellen unter »Versand« den entsprechenden automatischen Druck ein; in diesem Fall »Nur wenn versendet«:

Automatischer Druck

Beim Versand von Nachrichten kann automatisch eine Kopie dieser Nachricht als Ausdruck ausgegeben werden. Der Ausdruck erfolgt über den in der Benutzerkonfiguration angegebenen Drucker (Bevorzugter Drucker). Ist hier kein Drucker eingetragen, so erfolgt der Ausdruck auf dem in dem verwendeten Service eingetragene Drucker. Geben Sie an, in welchem Fall dieser Ausdruck erfolgen soll:

- (keiner)
Es erfolgt kein Protokollausdruck.
- Nur wenn versendet
Es erfolgt ein Protokollausdruck, wenn die Nachricht korrekt versendet wurde.
- Immer
Es erfolgt nach jedem Sendeversuch ein Ausdruck.
- Nur bei Fehler und Abschluss
Es erfolgt ein Ausdruck nach dem letzten fehlerhaften Sendeversuch.
- Bei Abschluss
Es erfolgt ein Ausdruck nach dem letzten Sendeversuch.

Anschliessend werden alle Nachrichten, die korrekt versendet wurden, versendet. Sofern nun eine einzelne Nachricht vom Ausdruck ausgeschlossen werden soll, tragen Sie in der Nachricht den DvISE Befehl

@@DRK 0@@

ein, damit der automatische Ausdruck für diese Nachricht nicht erfolgt. Dieser Befehl (DRK oder DRUCKEN) druckt den aktuellen Sendeauftrag über den Druckerfilter aus, der bei dem jeweiligen Service (FileScan-, Queue-, API-Service) eingetragen wurde.

Die Nummer definiert, wann eine ausgehende Nachricht als Protokollausdruck über den definierten Druckerfilter ausgegeben werden soll:

- **0:** Kein Ausdruck
- **1:** Wenn korrekt versendet
- **2:** Nach jedem Sendeversuch
- **3:** Nur bei Fehler im letzten Sendeversuch
- **4:** Nur nach letztem Sendeversuch

Hinweis:

Wurde bei dem Service kein Druckerfilter angegeben, gilt dieser Befehl als nicht geschrieben. Dieser Befehl überschreibt die Vorgabe in der Benutzerkonfiguration des DvISE Service Layers.