

Q-107.401 - Nachrichten werden immer als »Root« versendet

Q-107.401 - Nachrichten werden immer als »Root« versendet

aus Tobit KB importiert - vom 01.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das DvISE System wird auf einem Linux Server betrieben. Die Benutzer wurden alle unter Samba und auch in der DvISE Benutzer Datenbank angelegt. Die Benutzer melden sich am DvISE System aber immer automatisch als Benutzer »root« an. Alle eMails werden somit auch immer als »root« versendet und nicht mit der korrekten Absendekennung des DvISE Benutzers. Welche Einstellungen sind notwendig, damit sich der Benutzer korrekt am DvISE System anmeldet?

Antwort

Damit sich die DvISE Benutzer nicht als »root« am DvISE Server anmelden, müssen Sie die Datei »SMB.CONF« und die »SMBUSERS« überprüfen und ggf. anpassen. In der Datei »SMB.CONF« sollte der Punkt »SECURITY« nicht vorhanden sein oder auf »USER« stehen (SECURITY = USER).

In der Samba Konfigurationsdatei »SMBUSERS« können Einstellungen für die Benutzer festgelegt werden. Damit der Administrator immer als »root« am DvISE System angemeldet wird, kann z.B. dieser Parameter angegeben werden:

root = administrator admin

Um diesen Parameter zu deaktivieren, setzen Sie ein Semikolon vor den Eintrag. Die Änderungen werden erst wirksam, wenn der Smbaserver neu gestartet wird.