

Q-100.292 - DvISE Print Server für HTML Ausdruck (NetWare)

Q-100.292 - DvISE Print Server für HTML Ausdruck (NetWare)

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der DvISE Print Server für HTML Ausdruck soll unter Novell NetWare eingerichtet werden.

Antwort

Das Programm »DAVID\UTILS\WINDOWS\DVPRNSVR« läuft auf einem Windows PC (Windows NT, 2000, 9x) und ermöglicht den Ausdruck von HTML eMails.

Nach der Installation des Print Servers stehen Ihnen die im DvISE Service Layer eingerichteten "Druckerfilter" zur Verfügung und können den jeweiligen Print Queues zugewiesen werden. Folgendes ist dabei zu beachten:

- Der User des PCs, auf dem Sie den Print Server eingerichtet haben, muss auf die zu druckenden Images zugreifen können und benötigt somit entsprechende Zugriffsrechte auf das TAS (Tobit Archive System).
- Außerdem benötigt er Rechte im Verzeichnis »DAVID\CODE«, um die eingerichteten Druckerfilter auslesen zu können und die Umleitung des Ausdrucks an den DvISE Print Server zu aktivieren.
- Für den Betrieb des DvISE Print Servers muss eine David/FaxWare Installation ab der Version 6.6 vorhanden sein. Ein Betrieb mit älteren David/FaxWare Versionen ist nicht möglich.

Installation

Zur Installation gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie an einem Windows PC das Installationsprogramm.
2. Geben Sie den Servernamen und das Volume an, auf dem sich Ihre David Installation befindet.
3. Anschließend werden die Programmdateien in das gewählte Programmverzeichnis kopiert und der Print Server gestartet.
4. In der "Systemmenüleiste" wird ein Programm Icon für den Print Server erstellt, über das Sie den Print Server konfigurieren können. Der Print Server wird beim Neustart des PCs automatisch gestartet.
5. Beenden Sie am Server den DvISE Service Layer (DAVID.NLM) und starten ihn neu um den Ausdruck über den Print Server zu aktivieren.

Beachten Sie, dass ab jetzt alle Druckausgaben (auch Telefaxe) über den Print Server erfolgen! Erst nach einer Deinstallation des Print Servers und Neustart des DvISE Service Layer erfolgt der Ausdruck wieder über den DvISE Service Layer!

Konfiguration

Über einen Klick auf das Programmsymbol in der Systemmenüleiste können Sie den Dialog zur Konfiguration aufrufen:

1. Die vorhandenen Druckerfilter werden aufgelistet und Sie können diese über den Edit Button dem gewünschten Print Queue zuweisen. Diese Print Queues müssen Sie auf dem PC einrichten.
2. Unter dem Punkt "Template" können Sie ein Format für den HTML Ausdruck wählen (z.B. "Default").

- Während der Installation wurden die Beispieldateien DEFAULT.* in das Programmverzeichnis kopiert (*.EML=eMail; *.ADR=Adressen; *.CAL=Termin).
- Die Einstellung "(None)" steht für den Plain Text Ausdruck.
- Der Ausdruck von Adressen ist in dieser Beta Version nicht möglich.

Deinstallation

Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Verknüpfung "Uninstall DvISE Print Server", um den DvISE Print Server zu deinstallieren.
2. Starten Sie anschließend am Server den DvISE Service Layer neu, um den Ausdruck durch den DvISE Service Layer wieder zu aktivieren.

Beachten Sie, dass nur durch eine Deinstallation des DvISE Print Servers die Druckausgabe durch den DvISE Service Layer wieder möglich ist!

Hinweis:

Informationen zu dem Thema (Windows Backend) finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.095](#).