

Q-100.598 - Konfigurationshinweise zu Goldmine und David

Q-100.598 - Konfigurationshinweise zu Goldmine und David

aus Tobit KB importiert - vom 06.05.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was muss bei der Grundkonfiguration beachtet werden?

Antwort

Um Goldmine als eMail-Client zu nutzen, müssen Sie David als Mail-Server konfigurieren, so dass POP3 und SMTP genutzt werden können (Dies ist mit FaxWare nicht möglich).

Folgen Sie den KnowledgeBase-Verweisen für weitere Konfigurationsvorgänge zum Thema:

[Q-100.720](#) Mail-Access-Server [Q-100.770](#) Postman [Q-100.800](#) Remote Access

Geben Sie zunächst den Remote Access zu Ihren persönlichen Archiven frei. Im Hauptbenutzerarchiv »Persönlich« legen Sie das Passwort fest. Ein Benutzername muss hier nicht eingetragen werden, da der Benutzername (Login Alias) im Mail-Access-Server eingetragen wird.

Wechseln Sie nun in den DvISE Administrator und konfigurieren den MailAccess-Server (MA-Server). Fügen Sie in der Alias Liste einen neuen Eintrag hinzu. Der Login Alias ist der Benutzername und kann frei gewählt werden. Passen Sie gegebenenfalls das Archiv dem Benutzer an (z. B. \\DvISE-Server\DAVID\ARCHIVE\USER\10004000\IN).

Für die Konfiguration in Goldmine öffnen Sie »Preferences«. In der Registerkarte »Internet« geben Sie folgendes an:

POP3 server: IP des DvISE-Servers
Username: Login Alias des MA-Servers
Passwort: Passwort des Remote-Access

SMTP server: IP des DvISE-Servers
Your return address: Absenderadresse

Um externe eMails aus Goldmine zu versenden muss im PostMan zusätzlich der Punkt »Weiterleiten« aktiviert werden.