

Q-103.279 - Error while setting account rights for user DOMAIN\USER_DOM to logon as service

Q-103.279 - Error while setting account rights for user DOMAIN\USER_DOM to logon as service

aus Tobit KB importiert - vom 17.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei der Installation des Connector to Microsoft Exchange for DvISE erscheint die Fehlermeldung:

Error while setting account rights for user DOMAIN\USER_DOM to logon as service!

Installiert wird auf einem NT 4 Server mit einem Exchange 5.5 System.

Antwort

Es kann nicht gesagt werden, wie sich das Betriebssystem und auch der Connector to Microsoft Exchange for DvISE unter einem nicht conformen (RFC 952) Servernamen verhält. Daher empfehlen wir Ihnen eine entsprechende RFC-conforme Anpassung vorzunehmen.

Auch der Benutzername, der die Installation durchführt muss einen RFC-Konformen Namen besitzen, da dieser sonst ggfs. nicht aufgelöst werden kann. So findet die Installationsroutine zum Beispiel den Benutzer "DOMAIN\USER_DOM" nicht, da diese NetBios Auflösung nicht möglich sein kann. Richtig ist der Benutzername "DOMAIN\USER-DOM". Wenn dieses nicht gegeben ist, kann von unserer Seite aus leider kein qualifizierter Support erfolgen.

Dieser Name darf laut Aussage der o.g. RFC weder einen Unterstrich noch Umlaute sowie keine Sonderzeichen als die durch die RFC 952 frei gegebenen Sonderzeichen enthalten. Sofern Sonderzeichen verwandt werden kann keine Garantie für eine Funktion der TCP/IP Module von DvISE übernommen werden. Hier ein Ausschnitt aus dem RFC 952:

ASSUMPTIONS

A "name" (Net, Host, Gateway, or Domain name) is a text string up to 24 characters drawn from the alphabet (A-Z), digits (0-9), minus sign (-), and period (.). Note that periods are only allowed when they serve to delimit components of "domain style names". (See RFC-921, "Domain Name System Implementation Schedule", for background). No blank or space characters are permitted as part of a name. No distinction is made between upper and lower case. The first character must be an alpha character. The last character must not be a minus sign or period. A host which serves as a GATEWAY should have "-GATEWAY" or "-GW" as part of its name. Hosts which do not serve as Internet gateways should not use "-GATEWAY" and "-GW" as part of their names. A host which is a TAC should have "-TAC" as the last part of its host name, if it is a DoD host. Single character names or nicknames are not allowed.

Hinweis:

Mehr zu diesem Thema finden Sie in der [Microsoft KnowledgeBase](#); beachten Sie auch die grundlegenden

Informationen in der RFC 952.