

Q-100.092 - POP before SMTP beim Versand von eMails

Q-100.092 - POP before SMTP beim Versand von eMails

aus Tobit KB importiert - vom 04.03.2015 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Vor dem Senden einer eMail verlangt der Mailprovider eine »POP before SMTP« Authentifizierung.

Antwort

Sehr viele Provider verlangen aus Sicherheitsgründen vor dem Sendevorgang einer eMail eine Authentifizierung über die POP3-Abfrage.

Beim Abholvorgang muss die Kombination aus Benutzername und Passwort übermittelt werden, um auf das eigene Postfach Zugriff zu bekommen. Der POP3-Server speichert die IP-Adresse des Requesters (David oder David SL) in seiner Datenbank. Wenn nun der David Server eine eMail zum Versenden an den SMTP Server übermittelt, fragt dieser auf dem POP3-Server nach der IP-Adresse. Bekommt dieser die IP-Adresse mit einem gültigen Status zurück, wird der Sendeauftrag angenommen.

Damit dieser Mechanismus mit David korrekt ausgeführt wird, muss der DvISE PostMan und der DvISE Grabbing Server wie folgt eingerichtet sein:

DvISE Grabbing Server

Folgende Einstellungen sind zu gewährleisten:

1. In den Systemeinstellungen des DvISE Grabbing Servers tragen Sie zwei gültige IP-Adressen der DNS-Server Ihres Providers ein.
Default wurde bereits bei der Erstinstallation von David die DNS-Server Einträge aus Ihrer Netzwerkkonfiguration übernommen; sollte dies nicht der Fall sein, so empfiehlt sich auch eine Kontrolle Ihrer Netzwerkeigenschaften.
2. Einen festen Intervall definieren Sie in den Verbindungseigenschaften, um festzulegen wann der DvISE Grabbing Server die eMails abholen soll.
3. Entscheidend ist aber die Einrichtung der abzuholenden POP3-Postfächer.
Tragen Sie den Namen des POP3-Servers, den Benutzernamen und das zugehörige Passwort in die dafür vorgesehen Felder ein. Unter der Registerkarte »Optionen« aktivieren Sie die Checkbox »Auch beim Senden verwenden«.

DvISE PostMan

In den Systemeinstellungen des DvISE PostMan konfigurieren Sie die Registerkarte »Provider« wie folgt:

1. Aktivieren Sie die Checkboxen »Generell über Provider (smarthost) senden« und »Anmeldung erforderlich«.
2. Tragen Sie in das Feld »Mailserver des Providers« den Namen des SMTP-Servers ein, über den die eMails versendet werden sollen.

Wichtig:

Dieser Server muss vom selben Provider sein wie der abzufragenden POP3-Server.

3. Unter der Schaltfläche »Parameter« können Sie die Methode der Anmeldung definieren. Wählen Sie in dem DropDown Menü den Eintrag »Grabbing Server Zugänge benutzen« aus.

Es ist nicht notwendig, dass Sie hier nochmals Benutzername und Passwort angeben. Diese werden von den Einstellungen im DvISE Grabbing Server übernommen.

Wenn Ihnen die zur Konfiguration des DvISE PostMan/DvISE Grabbing Server notwendigen Informationen (IP-Adressen der DNS-Server; SMTP/POP-Servernamen usw.) nicht vorliegen, erhalten Sie diese auf Nachfrage bei Ihrem Provider.