

Q-107.535 - Absenderangabe beim SMS-Versand über die SMS-Provider-Schnittstelle

Q-107.535 - Absenderangabe beim SMS-Versand über die SMS-Provider-Schnittstelle

aus Tobit KB importiert - vom 11.07.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David InfoCenter ist der Versand von SMS-Nachrichten über die SMS-Provider-Schnittstelle (PrePaid SMS Package for DvISE) nicht möglich. Die Rufnummer des Empfängers wird hierbei mit dem DvISE Befehl @@von rufnummer@domainname angegeben.

Antwort

DvISE verfügt über eine integrierte SMS-Provider-Schnittstelle, die einen kostengünstigen Versand von SMS Nachrichten ermöglicht, ohne dass zusätzliche Hardware oder bestehende Mobilfunkverträge zur Verfügung stehen müssen. Mit David V8 ist beim Versand von SMS-Nachrichten über die SMS-Provider-Schnittstelle die Angabe der Domäne nicht notwendig. Bei der Angabe der Absendernummer direkt im Nachrichtentext mithilfe des DvISE Befehls @@VON@@ wird nur die gewünschte Rufnummer angegeben.

Beispiel:

@@VON +49 89 123456789@@

Voraussetzung für die Nutzung der SMS-Provider-Schnittstelle ist eine bestehende Verbindung zum Internet (Standleitung oder Wählleitung). Weiterhin sind Einstellungen in der DvISE Systemkonfiguration sowie in der DvISE PostMan Konfiguration erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Ihre DvISE Konfiguration den im Folgenden angegebenen Anforderungen entspricht.

- Der DvISE PostMan muss gestartet und korrekt konfiguriert sein
- Der Kommunikationsport, der vom DvISE PostMan genutzt wird, muss für den Dienst »SMS Rundsendung« eingerichtet sein. Wechseln Sie dazu in der DvISE Systemkonfiguration in den Menüpunkt »Konfiguration -> Ports -> DvISE PostMan -> Dienste« und aktivieren Sie die Option »SMS Rundsendung«.
- In den PostMan Datenbanken darf unter dem Punkt »Nicht erlaubte Absenderadressen« kein Eintrag existieren, bei dem das Feld »eMail Adresse« leer ist. Nur in diesem Fall ist gewährleistet, dass Rückmeldungen über den Versandstatus vom Provider korrekt empfangen werden können.

Nehmen Sie im DvISE Administrator bzw. im DvISE Service Layer am Server die folgenden Einstellungen vor:

- Aktivieren Sie unter dem Menüpunkt »System Services -> Allgemein« die Option »SMS Provider erzwingen«. Hierdurch wird erreicht, dass sämtliche SMS Sendeaufträge über den DvISE PostMan an den Provider übergeben werden, der dann den Versand übernimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die in der DvISE Systemkonfiguration unter »Konfiguration -> System -> Allgemein« eingetragene Domain von extern erreichbar ist. Dies ist notwendig, um Rückmeldungen über den Versandstatus vom Provider empfangen zu können.
- Überprüfen Sie in der Benutzerkonfiguration der DvISE Anwender (»Konfiguration -> Benutzer -> Benutzerdaten«) die Angabe im Feld »SMS«. Die hier eingetragene Nummer dient automatisch als Absenderangabe für alle SMS Nachrichten, die von dem zugehörigen Benutzer versendet werden.

Hinweis

Ist die Option »SMS Provider erzwingen« deaktiviert, kann der Versand über den Provider für einzelne Aufträge durch Angabe des DvISE Befehls @@PROVIDER@@ im Nachrichtentext aktiviert werden.