

Q-107.760 - Aktuelle Version der Scan-Engine für den in DvISE integrierten Virens Scanner

Q-107.760 - Aktuelle Version der Scan-Engine für den in DvISE integrierten Virens Scanner

aus Tobit KB importiert - vom 09.03.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für den in DvISE integrierten Virens Scanner liegt im Club Tobit eine aktuelle Version der Scan-Engine für die Betriebssysteme Windows, Novell NetWare und Linux zum Download bereit.

Antwort

Damit Ihr DvISE System optimal vor Viren geschützt ist, sollten Sie neben den aktuellen Virensignaturen auch immer die aktuelle Version der Scan-Engine verwenden. Bei DvISE Systemen, auf denen eine ältere Version der Scan Engine in Verbindung mit den aktuellen Virensignaturen eingesetzt wird, kann es u.U. zu Problem kommen. Durch Einsatz der aktuellen Scan Engine lässt sich das verhindern. Aus diesem Grund sollten Sie darauf achten, stets eine aktuelle Scan Engine einzusetzen.

Laden Sie sich die aktuelle Scan-Engine für Ihr Betriebssystem herunter und starten anschließend die Installation. Voraussetzung für den Einsatz der aktuellen Scan-Engine ist die Verwendung aktueller Virensignaturen.

Hinweis zum Betrieb von David unter Windows:

Bei Nutzung der automatischen Signatur-Updates werden auch neue Versionen der Scan-Engine vollautomatisch installiert, sobald diese verfügbar sind. In der Regel ist also ein manuelles Downloaden und Installieren neuer Engine-Versionen nicht erforderlich.

Installation unter Windows

Gehen Sie zur Installation der Scan-Engine folgendermaßen vor:

- Beenden Sie am DvISE Server den Service Layer Dienst.
- Entpacken Sie die Download Datei (MCSCANNT.ZIP) und kopieren Sie die Datei »MCSCAN32.DLL« in das Verzeichnis »\DAVID\CODE\VSCAN« auf Ihren DvISE Server.
- Starten Sie wieder den Service Layer Dienst am DvISE Server. Hierdurch wird die neue Scan-Engine automatisch mit gestartet.

Die aktuelle Engine für den Betrieb unter **Windows NT/2000/XP/2003** besitzt die Versionsnummer 4.4.00 und das Dateidatum 17. 11. 2004.

Installation unter Novell NetWare

Gehen Sie zur Installation der Scan-Engine folgendermaßen vor:

- Entladen Sie den Service Layer (DAVID.NLM) und die Scan Engine (MCSCAN32.NLM) am Server. Durch den Aufruf der Datei DVSTOP.NCF werden alle DvISE Module automatisch entladen.

- Entpacken Sie die Download Datei (MCSCANNW.ZIP) und kopieren Sie die Datei »MCSCAN32.NLM« in das Verzeichnis »\DAVID\CODE\VSCAN« auf Ihren DvISE Server.
- Falls der DvISE Server unter NetWare 4.11 betrieben wird, stellen Sie sicher, dass das Modul CLIBAU.NLM geladen ist.
- Starten Sie wieder den David Service Layer am Server. Hierdurch wird die neue Engine automatisch mit gestartet. Rufen Sie die Datei DVSTART.NCF auf, um alle DvISE Module automatisch zu starten.

Die aktuelle Engine für den Betrieb unter **NetWare** besitzt die Versionsnummer 4.4.00 und das Dateidatum 23.09.2004.

Installation unter Linux

- Führen Sie die Installation auf dem Linux Server durch, auf dem sich auch die David-Installation befindet. Melden Sie sich dazu als root bzw. als Benutzer mit entsprechenden Rechten an.
- Entpacken Sie die Download-Datei (mcscanlx.tgz) durch folgenden Aufruf:tar -zxvf mcscanlx.tgz
- Führen Sie die entpackte Datei setup.sh aus und starten Sie die Installation.
- Das Setup stoppt die DvISE Dienste, kopiert die neue Engine und startet anschließend die DvISE Dienste wieder.
- Nach Beendigung dieses Vorgangs ist die Installation abgeschlossen. Ein Neustart des gesamten Servers ist nicht erforderlich.

Die aktuelle Engine für den Betrieb unter **Linux** besitzt die Versionsnummer 4.4.00.