

Q-100.290 - Automatisches UpDate des Tobit InfoCenters anpassen

Q-100.290 - Automatisches UpDate des Tobit InfoCenters anpassen

aus Tobit KB importiert - vom 07.04.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann das Verhalten beim automatischen UpDate des Tobit InfoCenters (16- und 32-Bit) beeinflusst werden?

Antwort

Nach einem UpDate des DvISE Servers wird beim nächsten Start des InfoCenters auf den Arbeitsstationen ebenfalls ein automatisches UpDate durchgeführt. Das Verhalten des automatischen UpDates Ihres Tobit InfoCenters (32-Bit) können Sie aber wie folgt anpassen:

1. Öffnen Sie an der Arbeitsstation den Registrierungs-Editor
2. Wechseln zu dem Schlüssel»HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/TOBIT/TOBIT INFOCENTER/SETTINGS«.
3. Öffnen Sie hier den Eintrag »AutoUpdate« und geben Sie als Wert 0, 1 oder 2 an
 - »**AutoUpdate = 0**« bedeutet, dass das AutoUpdate eingeschaltet ist. Auf der Arbeitsstation wird ein automatisches UpDate des InfoCenters durchgeführt, sobald neue Dateien für den Client auf dem DvISE Server vorhanden sind.
 - »**AutoUpdate = 1**« bedeutet, dass vor jeder Aktualisierung des InfoCenters eine Abfrage angezeigt wird bei der Sie die Auswahl treffen können, ob der Client aktualisiert werden soll oder nicht.
 - »**AutoUpdate = 2**« bedeutet, das automatische UpDate wird deaktiviert.

Bei der der Nutzung des Tobit InfoCenters 16-Bit können Sie das automatische UpDate beeinflussen, indem Sie folgende Schritte durchführen:

1. Wechseln Sie auf der Arbeitsstation in das Systemverzeichnis (z.B. »C:\WINDOWS«)
2. Öffnen Sie die Datei »TOBIT.INI«
3. Erweitern Sie die Datei unterhalb von [DVWIN] durch den Eintrag »autoupdate = x« (x = 0, 1 oder 2)
4. Tragen Sie vor dem Eintrag »SetupPath=Laufwerk\David\Clients« ein Semikolon ein
5. Speichern Sie die Änderungen ab und schließen die Datei