Q-103.229 - Menü "System"im DvISE Discussion Server

Q-103.229 - Menü "System"im DvISE Discussion Server

aus Tobit KB importiert - vom 13.12.2002 - Beitrag bei Tobit

Problem

In diesem Menü werden die generellen Einstellungen für den Betrieb des Discussion Servers eingerichtet.

Antwort

- **Monitor Informationen**
  Sie können bestimmen, wie detailliert die Kommunikation in den Monitorfunktionen protokolliert werden soll. Diese Informationen können bei evtl. Verbindungsproblemen zur Fehlersuche dienen und werden unter »Monitor -> Applikationen -> Discussion Server -> Communication« angezeigt. Diese Protokollierung kann für Problemlösungen oder eine allgemeine Überwachungeingesetzt werden.
  Beispiel mit der Option »Gering« nach einem erfolgreichem Start des NNTP Servers:
  Reading groups...
  DServer started
  Creating startup message in errorlog
  Creating Index Thread...
  Creating Socket Anti-Idle Thread...
  Creating Convert Thread...
  Creating NewsImport Thread...

  Beispiel mit der Option »Vollständig«:
  Reading groups...
  DServer started
  Creating startup message in errorlog
  Creating Index Thread...
  Creating Socket Anti-Idle Thread...
  Creating Convert Thread...
  Creating NewsImport Thread...
  (00000128) New Socket
  (00000128) ReUseAddr: 1
  (00000128) OutOfBandDataInline: 1
  (00000128) KeepAlive: 5 minutes
  (00000128) Socket Bound to Port 119
  (00000128) listen
- **Verbindungstimeout**
  Hier kann die Zeit in Sekunden eingestellt werden, nach der eine bestehende Verbindung zu einem News Client automatisch beendet werden soll, falls dieser keine weitere Anfrage stellt.
- **Max. Anzahl Verbindungen**
  Bestimmen Sie hier die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Verbindungen.
- **Genereller Zugriff**
  Sie können bestimmen, ob Ihr Discussion Server generell für jeden News Client mit der Einstellung »Genereller Zugriff erlaubt« zugänglich sein soll oder mit »Genereller Zugriff verboten « gesperrt sein

soll.
Ausnahmen zu dieser generellen Regelung können unter »Discussion Server -> IP-Filter« getroffen werden. Beim Versuch, unberechtigt auf den Discussion Server zuzugreifen, wird dem Benutzer eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt (You do not have permissions to connect here).

- **Hostname**
  Hier wird der Hostname eingetragen, unter dem Ihr News Server erreichbar sein soll (z.B. »news.unserefirma.de«).

  Dieser Name darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen, wie z.B. deutsche Umlaute, enthalten. Er muss ausschließlich aus 7-Bit-ASCII-Zeichen bestehen.

Hinweis:
Weitere Informationen zu dem Thema »Verwaltung des DvISE Discussion Servers« erhalten Sie im **KnowledgeBase Artikel 103.228**.