

Q-105.565 - Nutzung der Medien-Dienste im Tobit InfoCenter

Q-105.565 - Nutzung der Medien-Dienste im Tobit InfoCenter

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Einstellmöglichkeiten sind bei Nutzung der Medien-Dienste zu beachten?

Antwort

Das Tobit InfoCenter bietet eine Reihe spezieller Funktionen für die Nutzung der Medien-Dienste von David Home. Für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen sind die folgenden Einstellmöglichkeiten besonders zu beachten.

Kanalauswahl

Nach der Installation sehen Sie in der Programmübersicht eine Auswahl von voreingestellten Fernsehkanälen. Diese Liste können Sie anpassen, indem Sie in der Programmübersicht »Einstellungen« anklicken und anschließend auf die Registerkarte »Kanäle« wechseln.

Setzen Sie ein Häkchen vor alle Kanäle, die in der Programmübersicht angezeigt werden sollen. Zur besseren Übersicht können Sie zuvor rechts die gewünschten Kanalgruppen auswählen. Wenn Sie in einem Kästchen ein Häkchen sehen, sind alle Kanäle der Kanalgruppe ausgewählt, ist ein Kästchen leer, ist keiner der Kanäle ausgewählt. Ein Rechteck bedeutet, dass nur einige der Kanäle einer Kanalgruppe aktuell ausgewählt sind. Bestimmen Sie mit den Schaltflächen »Nach oben« und »nach unten«, in welcher Reihenfolge die Kanäle in der Programmübersicht erscheinen sollen.

Grundeinstellungen

Sie können einige Grundeinstellungen zur Programmübersicht und zur Aufnahme festlegen, indem Sie in der Programmübersicht aus der Titelzeile »Einstellungen« wählen und anschließend auf die Registerkarte »Erweitert« wechseln.

- **Spaltenbreite**

Legen Sie mithilfe des Schiebereglers fest, wie breit jeder Kanal in der Programmübersicht angezeigt werden soll.

- **Spaltenorientiert/Zeilenorientiert**

Legen Sie fest, ob in der Programmübersicht jeder Kanal mit einer eigenen Farbe hinterlegt werden soll (spaltenorientiert), oder jeweils ein Stundenblock zusammenhängend farblich markiert wird (zeilenorientiert).

- **Einträge der Programmplanung hervorheben**

Wenn Sie diesen Schalter setzen, wird eine Sendung, die für die Aufnahme vorgesehen ist (manuell oder durch das automatische Aufzeichnungsprofil), in der Programmübersicht farblich hinterlegt. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob Sie eine bestimmte Sendung, die Sie vielleicht auf jeden Fall aufnehmen möchten, schon für die Aufnahme vorgesehen ist, oder noch von Hand hinzugefügt werden muss.

- **Vorgabe für Vorlaufzeit**

Wenn Sie möchten, dass die Aufnahme einer Sendung bereits eine Zeitspanne vor dem eigentlichen Aufnahmetermin gestartet wird, so geben Sie hier die gewünschte Minutenzahl ein. Diese Vorlaufzeit gilt sowohl für Aufnahmen, die über das Aufzeichnungsprofil für die Aufnahme vorgesehen werden, als

auch als Vorgabe für die manuelle Aufnahme.

- **Vorgabe für Nachlaufzeit**

Mit diesem Wert können Sie bestimmen, wie lange eine Sendung nach dem offiziellen Ende noch weiter aufgezeichnet wird. Wählen Sie aus der Liste neben dem Eingabefeld aus, ob die eingetragene Zahl sich auf eine absolute Zeitangabe »in Minuten« bezieht, oder auf einen relativen Wert in »% der Dauer«. Wenn Sie also z.B. den Wert »5« eintragen, wird die Sendung bei Auswahl »in Minuten« genau fünf Minuten länger als eingestellt aufgenommen, unabhängig von der Länge der Sendung.

Wenn Sie jedoch die Einstellung »% der Dauer« auswählen, wird bei einem 60-Minuten-Film nach dem eingestellten Ende noch drei Minuten länger aufgezeichnet.